


Waldburg, Avril 2009

3D Form Inspect

Licence flottante

La licence flottante est maintenant disponible à partir de la version 2.4. Cette licence par réseau permet à plusieurs utilisateurs de partager l'accès au logiciel à partir de différents postes de travail. Une entreprise qui choisit d'implanter une licence flottante, pourra installer le 3D Form Inspect sur un nombre illimité de postes de travail, s'ils sont mis en réseau



avec le serveur contenant la licence centrale. Une simple clé électronique (dongle) contenant les informations de la licence principale (notamment le nombre maximum d'utilisateurs) est installée le serveur central. Quand un utilisateur lance le 3D Form Inspect, le logiciel va demander une licence individuelle à la licence principale du serveur. Cette opération est totalement invisible pour l'utilisateur. Aussi longtemps que le nombre total d'utilisateurs n'est pas atteint, le logiciel autorisera son démarrage, et le serveur central enregistrera cette licence individuelle comme affectée. Quand une copie du 3D Form Inspect est fermée, la licence individuelle retourne par le réseau au serveur central et redevient disponible pour un autre poste.

Conditions techniques préalables

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies pour l'installation de la licence flottante.

- Logiciel 3D Form Inspect de m&h version 2.4 ou +
- Réseau TCP/IP entre le serveur et les postes Clients où le 3D Form Inspect est installé
- Un ordinateur pour agir comme serveur de licence et héberger la clé électronique du réseau
Cela peut être n'importe quel poste de travail dans le réseau qui répond aux besoins de puissance de fonctionnement de l'utilisateur final et est équipé d'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
- Au moins un PC Client
N'importe quel poste de travail avec le système d'exploitation Windows 2000 Professional, Windows XP Professional ou Windows Vista Business installé peut servir, s'il est configuré avec les pré-requis techniques minimaux du 3D Form Inspect.
- Une Clé électronique réseau avec au minimum une licence individuelle du 3D Form Inspect.
- Logiciel d'installation spécifique au Serveur avec licence
Disponible dans le répertoire "Server" du CD d'installation, avec les directives d'installation incluses
- Logiciel d'installation spécifique aux postes Clients
Disponible dans le répertoire "Client" du CD d'installation, avec les directives d'installation incluses